



# EOS Video Snapshot Task




1.2 版


## 使用說明書

### ● 本使用說明書的內容

- ► 表示選單的選擇步驟。  
（例如：[ EOS Video Snapshot Task ] 選單 ►  
[ 退出 EOS Video Snapshot Task (Quit EOS  
Video Snapshot Task) ]。)
- 方括弧 [ ] 內的文字表示電腦螢幕上所顯示的項目，如選單名稱、按鈕名稱及視窗名稱等。
- \*\* 表示參考頁碼。  
按一下移至相關頁面。
- : 表示使用者在使用之前須要閱讀的資訊。
- : 表示對使用者有幫助的補充資訊。

### ● 切換頁面

- 按一下螢幕右下方的箭咀。
  - : 下一頁
  - : 上一頁
  - : 返回之前顯示的頁面



## 簡介

EOS Video Snapshot Task 是用以播放及編輯使用 EOS DIGITAL 相機拍攝並下載至電腦的短片隨拍相簿的軟件應用程式。本軟件的編輯功能包括重新排列或刪除短片隨拍及加入背景音樂。此功能無法用於編輯短片隨拍相簿以外的短片。

### EOS Video Snapshot Task 的主要功能

EOS Video Snapshot Task 的主要功能如下：

- 播放短片隨拍相簿
- 重新排列及刪除短片隨拍
- 為短片隨拍相簿加入背景音樂
- 將短片加入短片隨拍相簿


## 系統要求

作業系統	Mac OS X 10.6 – 10.7
電腦	執行以上其中一個作業系統的電腦（預先安裝）須要連接互聯網。
CPU	高清（720 p），標清：Core Duo 1.83 GHz 或以上 全高清（1080 p）：Core 2 Duo 2.6 GHz 或以上
記憶體	高清（720 p），SD：1 GB 或以上 全高清（1080 p）：2 GB 或以上
可用硬碟空間	550 MB 或以上
顯示器	1,024 × 768 解像度或以上

## 支援的檔案


短片檔案

檔案類型		副檔名
短片	短片隨拍相簿	.MOV



# 目錄

簡介 .....	1
EOS Video Snapshot Task 的主要功能.....	1
系統要求 .....	1
支援的檔案 .....	1
播放短片隨拍相簿 .....	3
編輯短片隨拍相簿 .....	4
重新排列短片隨拍 .....	4
為短片隨拍相簿加入背景音樂.....	4
將短片加入為短片隨拍.....	5
儲存已編輯的短片隨拍相簿 .....	7
退出 EOS Video Snapshot Task.....	7
功能（主視窗）.....	8
刪除軟件（移除安裝）.....	9




# 播放短片隨拍相簿

- 1 啟動 ImageBrowser EX。
  - 有關啟動 ImageBrowser EX 的說明，請參閱“ImageBrowser EX 使用者指南”。
- 2 在 ImageBrowser EX 的主視窗中選擇短片（短片隨拍相簿）。
  - 短片隨拍相簿是指 [ 拍攝資訊 (Shooting Info) ] 中的 [ 拍攝模式 (Shooting Mode) ] 被識別為 [ 短片隨拍 (Video snapshot) ] 的短片。
- 3 選擇 [ 編輯 (Edit) ] 選單 ► [ 編輯 EOS 短片隨拍 (Edit EOS Video snapshot) ]。
  - EOS Video Snapshot Task 啟動，而螢幕會顯示主視窗。

## 4 按一下 [ 播放 ] 按鈕。




→ 播放短片隨拍相簿。



# 編輯短片隨拍相簿


## 重新排列短片隨拍

1 在主視窗的縮圖區域中選擇短片隨拍。



2 按一下 [ ← ] 或 [ → ] 按鈕。


- 按一下 [ ← ] 按鈕與左方的短片隨拍切換次序。按一下 [ → ] 按鈕與右方的短片隨拍切換次序。




- 您可以選擇短片隨拍並按一下 [ X ] 按鈕以刪除短片隨拍。
- 您可以按一下視窗左上方的 [ ↺ ] 按鈕復原編輯，以及按一下 [ ↻ ] 按鈕取消復原編輯。

## 為短片隨拍相簿加入背景音樂

1 在主視窗的縮圖區域的 [ 🎵 ] 清單方塊中選擇 [ 選擇音樂檔案 (Choose music file) ]。



- 您亦可以按一下短片隨拍相簿視窗左上方的 [ 🎵 ] 按鈕，顯示用以開啟音樂檔案的對話方塊。
- 螢幕會顯示一個用以開啟音樂檔案的對話方塊。  
(顯示用以開啟音樂檔案的對話方塊時，[ EOS 範例音樂 (EOS Sample Music) ] 檔案開啟。)



- 2 選擇音樂檔案，然後按一下 [ 開啟 (Open) ] 按鈕。  
→ 加入音樂並顯示音樂檔案資訊。



音樂檔案資訊


- 如在步驟 1 的 [ 🎵 ] 清單方塊中選擇 [ 原始短片聲音 (Original movie sound) ] 時，則不會顯示音樂檔案資訊。

## 將短片加入為短片隨拍

您可以將短片加入為短片隨拍。

您可以加入使用 EOS DIGITAL 相機拍攝，MOV 格式的短片。

- 1 按一下 [ 📺 ] 按鈕，然後在顯示的視窗上按一下 [ 確定 (OK) ] 按鈕，在 [ 選擇短片 (Select movie) ] 視窗中選擇要加入的短片，最後按一下 [ 開啟 (Open) ] 按鈕。




→ 螢幕會顯示 [ 設定開始點 (Set Start Point) ] 視窗。

⚠ 如下列的短片特性與主視窗中所開啟的短片隨拍相簿不同，則無法將短片加入為短片隨拍。


- (1) 使用不同相機型號拍攝的短片
- (2) 不同影像尺寸或短片格數的短片
- (3) 不同壓縮格式的短片
- (4) 有聲或無聲的拍攝短片
- (5) 比在主視窗中開啟的短片隨拍相簿的短片隨拍時間短的短片



⚠ 曾使用其他軟件或 EOS DIGITAL 相機 (支援編輯短片隨拍相簿) 編輯的短片隨拍相簿，皆無法使用本軟件進行補充編輯。

📺 您可以在兼容的相機上播放曾使用本軟件編輯的短片隨拍相簿。



## 2 指定短片的開始位置。




- 播放短片時，拖曳 [  ] 以指定短片的開始位置。[  ] 可移動的最小單位約為 1 秒。
- 您可以拖曳播放滑動桿以移動短片的播放位置。
- 使用者無法指定視窗中 [ 短片隨拍時間 ( Video snapshot time ) ] 所表示的短片長度。(此視窗中所顯示的 [ 短片隨拍時間 ( Video snapshot time ) ]，是在主視窗中所開啟的短片隨拍相簿的短片隨拍時間。)
- 如由指定的短片開始點到結束點短於 [ 短片隨拍時間 ( Video snapshot time ) ]，開始點便會自動移到相等於 [ 短片隨拍時間 ( Video snapshot time ) ] 的總短片長度的位置。


## 3 按一下 [ 確定 (OK) ] 按鈕。




- [ 設定開始點 ( Set Start Point ) ] 視窗會關閉，而短片會以新的短片隨拍加入在主視窗中開啟的短片隨拍相簿的最後位置。
- 按一下 [ 取消 ( Cancel ) ] 按鈕以返回主視窗，取消短片隨拍設定及短片隨拍的加入內容。



## 儲存已編輯的短片隨拍相簿

1 按一下主視窗左上方的 [  ] 按鈕。




→ 螢幕會顯示 [ 另存新檔 (Save As) ] 視窗。

2 指定儲存目的地，輸入檔案名稱，然後按一下 [ 儲存 (Save) ] 按鈕。

## 退出 EOS Video Snapshot Task

選擇主視窗中 [ EOS Video Snapshot Task ] 選單的 [ 退出 EOS Video Snapshot Task (Exit Quit EOS Video Snapshot Task) ]。

→ 退出 EOS Video Snapshot Task。





# 功能（主視窗）

取消復原編輯

復原編輯

儲存短片隨拍相簿

開啟音樂檔案

顯示詳細內容

開啟短片隨拍相簿

Original movie information

File Name	XXX_XXXX_XXXXXX.MOV
Path	,XXXXXX/XX XXXXXX
File Size	XXX XX MB
Image Size	XXXX x XXXX
Frame Rate	XX XX Frames/second
Recording Time	X XX.X
Sampling Frequency	XX XXXkHz
Sample Size	XX Bits
Shooting Mode	X sec. movie

短片資訊

Music File Information

File Name	XXXXXX.wav
Path	XXXXXX/XX XXXXXX
File Size	X XX MB
Play Time	X XX.X
Sampling Frequency	XX XXXkHz
Sample Size	XX Bits

音樂檔案資訊

在縮圖區域中所選擇的短片隨拍

從縮圖區域中刪除短片隨拍

播放短片隨拍相簿

調校音量


變更短片隨拍的次序

選擇音頻

目前選擇的短片隨拍

縮圖區域

將短片加入為短片隨拍



# 刪除軟件（移除安裝）

- 移除安裝軟件之前，請退出所有應用程式。
- 要移除軟件，請以管理員權限登入。
- 要避免電腦發生故障，請在移除安裝軟件後重新啟動電腦。重新安裝軟件之前，如不重新啟動電腦極易引起電腦故障。

## 1 顯示儲存軟件的資料夾。

→ 開啟 [ Canon Utilities ] 資料夾。



## 2 將 [ ImageBrowser EX ] 資料夾拖至垃圾桶。

## 3 選擇桌面上的 [ Finder ] 選單 ► [ 清空垃圾桶 ( Empty Trash ) ]。

→ 軟件已刪除。

## 4 重新啟動電腦。

⚠ 要移除 EOS Video Snapshot Task，必須先移除 ImageBrowser EX。

- ⚠ ● 已移入垃圾桶並刪除的資料無法復原，因此刪除資料時請格外小心。
- 如您只是將 [ ImageBrowser EX ] 資料夾移至垃圾桶，則無法重新安裝此軟件。請務必選擇 [ Finder ] 選單 ► [ 清空垃圾桶 ( Empty Trash ) ]。

## 有關本使用說明書

- 未經許可，禁止複製本使用說明書的全部或部份內容。
- 佳能公司可能變更軟件規格及本使用說明書的內容，恕不另行通知。
- 本使用說明書中印製的軟件螢幕及顯示可能與實際軟件稍有不同。
- 本使用說明書的內容已經過嚴格校勘。如您發現任何錯誤或遺漏，請聯絡佳能客戶服務中心。
- 請注意，無論上述內容提及與否，佳能公司將不為軟件操作造成的後果承擔責任。

## 商標聲明

- Macintosh 是 Apple Inc. 在美國及其他國家或地區的註冊商標。
- 以上未提及的其他名稱及產品，亦可能是各公司的註冊商標或商標。

